

OpenCart/ocStore 2.3x

Общие сведения

актуальная версия платежного обработчика [2.6.2](#)

- реализована поддержка скидок и купонов (сумма скидки распределяется по позициям товарного чека)
- включает возможность передачи товарной корзины
- поддержка ФФД 1.05
- ставку НДС 20%
- добавлен код валюты BYN (933)

Архив платёжного плагина

[AlfabankBY_oc23_ver2.6.2.zip](#)






Установка плагина

1. Скопировать файлы из директории upload в директорию, где установлена CMS

2. В административной панели перейти в "Боковое меню" -> "Дополнения" -> "Платежи";


The screenshot displays the OpenCart/ocStore 2.3x administrator interface. On the left is a dark sidebar with the user 'John Doe Administrator' at the top. Below the user name are several menu items: 'Dashboard', 'Catalog', 'Extensions' (which is expanded to show 'Extension Installer', 'Extensions', 'Modifications', and 'Events'), 'Design', 'Sales', and 'Customers'. The main content area on the right is titled 'Extensions' and includes a breadcrumb 'Home / Extensions'. A dropdown menu for 'Extensions' is open, listing various categories with counts: Analytics (1), Captchas (2), Dashboard (8), Feeds (3), Anti-Fraud (3), Modules (26), Payments (47) (which is selected with a checkmark), Shipping (12), Themes (1), and Order Totals (11). Below this dropdown, the 'Payments' section is visible, featuring a 'Payment Method' table with two entries: 'Login and Pay with Amazon' and 'Authorize.Net (AIM)'.

3. Активировать способ оплаты (кнопка в виде плюса).

Оплата через RBS Шлюз	Enabled	 
		 

Настройка плагина

1. На той же странице перейти на страницу редактирования (кнопка в виде карандаша);
2. Заполнить поля:
 - **Статус** - включить или выключить способ оплаты (показывать ли на странице оформления заказа);
 - **Логин продавца** - логин API пользователя в платежном шлюзе;
 - **Пароль продавца** - пароль API пользователя в платежном шлюзе;
 - **Режим работы** - при тестовом режиме модуль взаимодействует с UAT платежном шлюзе, при боевом - с PROD;
 - **Стадийность платежа** - одностадийные или двустадийные платежи;
 - **Логирование** - файл лога находится в `/system/storage/logs/rbs.log`;
 - **Валюта**;
 - **Настройки передачи данных в ОФД** - включить или выключить передачу корзины покупателя;
 - **Система налогообложения** - доступны следующие значения:
 - 0 - общая;
 - 1 - упрощенная, доход;
 - 2 - упрощенная, доход минус расход;
 - 3 - единый налог на вмененный доход;
 - 4 - единый сельскохозяйственный налог; 5 - патентная система налогообложения.
 - **Ставка НДС** - доступны следующие значения:
 - 0 - без НДС;
 - 1 - НДС по ставке 0%;
 - 2 - НДС чека по ставке 10%;
 - 3 - НДС чека по ставке 18%;
 - 4 - НДС чека по расчетной ставке 10/110;
 - 5 - НДС чека по расчетной ставке 18/118.

 Настройки модуля оплаты	
Статус	Включен
Логин продавца	NoBitrixAllowed-api
Пароль продавца
Режим работы модуля	Тестовый
Стадийность платежа	Одностадийный
Логирование	Включено
Валюта	По умолчанию
Настройки передачи данных в ОФД	Передавать данные корзины покупателя
Система налогообложения	Единый налог на временный доход
Ставка НДС	НДС чека по расчетной ставке 10/118

3. Сохранить настройки способа оплаты.